

LDAPaye Version 9.50

Installation du progiciel

Installation des programmes

Ce paragraphe et ceux qui suivent décrivent l'ensemble des tâches d'installation de LDAPaye pour Windows relatives à une première installation du progiciel. En cas de réinstallation, certaines de ces étapes ne sont plus nécessaires. Reportez vous au paragraphe

Cas d'une réinstallation ou d'un changement de version en page 8 pour connaître le processus propre à une réinstallation ou à un changement de version.

- 1) placez le DVD dans le lecteur ; au bout de quelques instants, l'écran d'installation est proposé automatiquement. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez lancer l'installation, en choisissant l'option *Démarrer/Exécuter* sur la barre des tâches, puis en frappant la commande :

D:\Install\Install où *D* représente la lettre associée au lecteur DVD.

- 2) Tous les progiciels LD Système pour Windows vous sont proposés. Pour lancer l'installation de LDAPaye, survolez à la souris l'icône correspondante, puis cliquez sur l'icône d'installation qui apparaît alors (le plus à gauche dans la fenêtre qui est apparue).


- 3) Une succession de plusieurs écrans vous permet de choisir entre différentes options d'installation :

- choix du répertoire destination (celui où sera installé le progiciel) ; appuyez simplement sur *ENTREE* sans modifier la valeur proposée par défaut (ou en ne modifiant que la lettre <Lecteur> si vous voulez installer le produit sur un lecteur autre que <C:>), puis confirmez la création de ce répertoire si nécessaire.
- Type d'installation : standard, minimale, personnalisée. Sauf indication contraire, conservez l'option par défaut *Standard*.
Remarque : si vous souhaitez installer l'un des modules *Déclarations MSA* ou *Gestion des temps*, il faut choisir une installation personnalisée, puis sélectionner explicitement ce ou ces modules. Ces deux modules ne sont en effet pas installés par une installation standard.
- Pilote ODBC pour HyperFileSQL : dans le cas général, ce pilote n'est pas nécessaire. Vous pouvez donc conserver l'option par défaut *Ne pas installer ce pilote ODBC*. Ce pilote doit être installé si vous souhaitez accéder aux données de LDAPaye depuis des logiciels tiers, tels que Microsoft Query, ou depuis des applications développées par des AGL autres que Windev.
- sur l'écran *Résumé de l'installation*, appuyez sur *ENTREE* ou cliquez sur *Suivant* pour lancer effectivement l'installation.

- 4) En fin d'installation, vous obtenez l'écran Installation terminée. Vous pouvez alors choisir de placer automatiquement un icône pour accéder à cette application, icône sur votre bureau d'une part, et dans le groupe *LD Système* du menu *Démarrer* de *Windows* d'autre part. Cliquez sur *Terminer* pour achever la procédure d'installation.

Activation de la licence

A la première exécution du logiciel, le système affiche un dialogue d'enregistrement du produit :



Les différents modes d'exécution possibles consécutifs à ce choix sont décrits ci-après.

Mode « Démonstration »

Si vous souhaitez simplement vous faire une première idée du logiciel, vous pouvez utiliser le mode Démonstration. Ce mode ne nécessite aucune licence, ni aucun enregistrement particulier.

Dans ce mode, l'ouverture de nombreuses fenêtres du progiciel est temporisée (durée de quelques secondes le premier jour, qui va s'allongeant au fil des jours) ; l'accès à la fonctionnalité souhaitée (saisie, consultation...) est donc légèrement différée. De plus, vous ne pourrez pas imprimer, mais seulement visualiser des aperçus écran avant impression.

Pour accéder à ce mode Démonstration, il suffit tout simplement de ne pas enregistrer le produit lorsqu'on vous le demande, et de cliquer sur le bouton *Annuler*.

Mode « Evaluation »

Si vous souhaitez évaluer correctement le produit, il est préférable d'opter pour le mode Evaluation. Il suffit d'acquérir une licence d'évaluation, qui est bien sûre gratuite. Cette licence limitée dans le temps vous permet d'évaluer toutes les fonctionnalités du progiciel, sans être gêné par les fenêtres de temporisation que l'on rencontre en mode Démonstration. De plus, ce mode Evaluation donne accès à toutes les impressions.

Pour travailler dans ce mode Evaluation, vous devez choisir l'option *Installer comme une évaluation*.

Le système vous demande ensuite l'autorisation de se connecter à Internet pour activer la licence. Cette connexion prend quelques instants. Cliquez sur *OK* pour autoriser la connexion. Une fenêtre de progression s'affiche et se ferme dès que l'activation est terminée.

La licence est alors activée sur ce poste de travail pour une durée limitée de 30 jours ; cette durée pourra être prolongée à votre demande si nécessaire.

Licence monoposte

C'est le mode d'utilisation standard du progiciel, dès lors que vous avez acquis le progiciel. Vous avez dans ce cas reçu, par courrier ou par mail, une « clé produit » vous permettant d'activer la licence.

Si tel est le cas, choisissez l'option *Installer comme un programme monoposte*. Une zone de saisie apparaît pour que vous puissiez introduire la clé produit. Cette clé est de la forme *LDPAYE-XXXX-XXXX-XX*. Une fois saisie, cliquez sur *OK*.

Le système vous demande ensuite l'autorisation de se connecter à Internet pour activer la licence. Cette connexion prend quelques instants. Cliquez sur *OK* pour autoriser la connexion. Une fenêtre de progression s'affiche et se ferme dès que l'activation est terminée. La licence est alors activée « définitivement » sur ce poste de travail.

Licence réseau

Lorsqu'un progiciel est installé sur plusieurs postes de travail dans l'entreprise, il est fréquent d'utiliser une licence « réseau », qui est plus adaptée à cette configuration. Cela permet d'avoir un certain nombre de licences « flottantes », c'est-à-dire utilisables par n'importe quel poste pouvant accéder au réseau. Chaque poste qui se connecte utilise une licence, le serveur de licences contrôlant à tout moment que le nombre de postes connectés n'excède pas le nombre de licences acquises.

Attention : préalablement à l'activation d'une licence réseau sur un poste client, il faut avoir installé et configuré le serveur de licences (*CMServer*) sur un des postes du réseau (en principe un serveur Windows). Cette étape est décrite dans la documentation intitulée *Licences CopyMinder Documentation utilisateur.pdf*, au chapitre *B*.

Si cela a été fait, choisissez l'option *Installer comme un client réseau*. Le système essaye alors de repérer automatiquement le serveur de licence installé sur le réseau. En cas d'échec, vous devrez saisir l'adresse du serveur ainsi que le port utilisé. Les informations à saisir sont de la forme : *adresse du serveur:port*

Une fois le serveur de licence repéré, vous n'avez plus qu'à valider en cliquant sur le bouton *OK*.

Attention : le dialogue entre le client et le serveur Windows nécessite l'ouverture d'un port particulier, le port *10589* si vous avez laissé la valeur par défaut lors de l'installation du serveur de licences. S'il existe un pare-feu actif sur le poste client et/ou sur le serveur, il faut « ouvrir » ce port pour que la communication avec le serveur de licences s'établisse.

Notez que dans ce mode d'utilisation, aucune connexion Internet n'est requise sur le poste de travail lui-même, la phase d'activation véritable des licences se faisant sur le serveur.

Autres questions liées à la licence

Pour toutes les autres questions relatives à la licence du progiciel (déplacement du logiciel d'un poste de travail à un autre, activation d'une licence sur un poste ne disposant pas d'un accès Internet...), reportez vous à la documentation *Licences CopyMinder Documentation utilisateur.pdf* qui est livrée dans le répertoire des documentations de LDPayé.

Initialisation des variables d'environnement

Lors de la première ouverture de session LDPaye sur un poste de travail, une fenêtre vous est proposée pour renseigner quelques paramètres :

- 1) le **répertoire des données** : c'est le répertoire dans lequel sont enregistrées toutes vos données de paye, dans le cas d'une base de données HyperFile « Classic ». Un sous-répertoire sera par la suite automatiquement créé dans ce répertoire pour chaque groupe de sociétés partageant un même système de paye. S'il s'agit d'une première installation, conservez le répertoire qui vous est proposé, ou modifiez si nécessaire la première lettre identifiant le lecteur si vous souhaitez que vos données soient placées sur un disque autre que <C:>. Si vous souhaitez accéder à des données situées sur un autre poste de travail au travers d'un réseau, reportez vous au paragraphe Cas du partage des données en réseau plus loin.

Dans le **cas d'une base de données HyperFile Client/Serveur**, il faut basculer sur le 2^{ème} onglet de cette fenêtre de choix des répertoires, qui ne diffère que pour la partie haute : le cadre *Répertoire de données* est remplacé par le cadre *Base de données Client/serveur*.

Pour savoir comment installer et configurer un serveur HyperFile, reportez vous à la note intitulée **InstalHFCS.doc**, disponible sur Internet sur la page *Documentations* de LDPaye. Ce qui est décrit ci-après ne peut être réalisé qu'une fois le serveur HyperFile correctement configuré.

Placez-vous sur cet onglet *HyperFile Client/Serveur*, et renseignez les éléments comme suit :

- ⇒ **Nom du serveur** : indiquez le nom Windows du serveur sur lequel vous avez installé le moteur de la base, ou son adresse IP. Attention : ne confondez pas le nom choisi pour le serveur HyperFile lors de son installation avec le nom du serveur Windows sur lequel ce serveur HyperFile est installé ! Ici, c'est bien le nom du serveur Windows qu'il faut renseigner, le serveur HyperFile étant identifié par le N° de port IP indiqué dans le champ qui suit.
- ⇒ **N° du port** : indiquez le N° de port choisi lors de l'installation du moteur. Par défaut, ce N° de port est 4900.
- ⇒ **Nom de la base de données** : indiquez le nom souhaité pour votre base de données LDPaye. Nous préconisons le nom *Paye*
- ⇒ **Utilisateur initial** : nom utilisé pour la connexion à la base de données. Cet utilisateur doit en principe avoir été défini dans le centre de contrôle HyperFile, pour la base de données à laquelle on cherche à se connecter. Le profil *admin*, créé par défaut pour l'administration de toute base de données HyperFile Client/Serveur, n'est pas autorisé ici pour des raisons de sécurité. Cet utilisateur de connexion est indépendant du code utilisateur géré en interne de LDPaye (celui indiqué sur l'écran d'ouverture d'une session LDPaye), pour la gestion des sécurités propres au progiciel LDPaye. Il ne s'agit ici que d'un utilisateur de connexion à la base, avec la gestion des droits d'accès à cette base qui en découle. Dans le cas où il s'agit d'une première connexion à une base de données, il y aura création de la base avec le nom indiqué à l'invite *Nom de la base de données*. Dans ce cas de figure, et uniquement dans ce cas, le système prend en charge la création automatique de l'utilisateur choisi ici dans le serveur HyperFile correspondant. Cela vous évite ainsi d'avoir à configurer « manuellement » cet utilisateur dans le centre de contrôle HyperFile. Cependant, si vous souhaitez mettre en œuvre une gestion des droits d'accès plus fine sur votre serveur de données, avec donc plusieurs utilisateurs disposant de droits d'accès aux données différents, il vous faut impérativement créer ces utilisateurs et gérer leurs droits d'accès depuis le centre de contrôle HyperFile.
- ⇒ **Mot de passe** : mot de passe de l'utilisateur initial, dans le serveur HyperFile. Si l'utilisateur n'existe pas encore (cas du premier accès à une base), choisissez votre mot de passe et notez le soigneusement. Si l'utilisateur existe déjà, indiquez ici son mot de

passer. ATTENTION : les mots de passe sont ici sensibles à la casse ; distinguez bien les majuscules des minuscules !

S'il s'agit du premier accès à la base de données, le système va créer automatiquement la base de données sur le serveur HyperFile, ainsi que l'utilisateur choisi. Il a besoin pour cela de se connecter au serveur avec un code utilisateur disposant de tous les droits d'administration de la base. Vous obtenez donc dans ce cas une fenêtre permettant de saisir le code et le mot de passe de ce « super-utilisateur ». Utilisez ici le code utilisateur *admin* avec le mot de passe correspondant (défini durant la phase d'installation du serveur).

Le code et le mot de passe de ce super-utilisateur sont mémorisés durant toute la session LDPaye ; ainsi, si vous avez besoin de créer plusieurs bases, cette fenêtre de saisie ne sera présentée que la première fois.

A partir de là, le système crée l'utilisateur sur le serveur HyperFile, crée la base de données correspondant. L'utilisateur initial est alors propriétaire de la base ainsi créée.

- 2) le **répertoire des sous-répertoires** : c'est le répertoire dans lequel sont enregistrées les données diverses autres que les dossiers de paye proprement dit (états et requêtes utilisateur, données bureautique...). Dans le cas d'une installation avec HyperFile «Classic », le mieux est d'indiquer ici le même répertoire que celui choisi comme répertoire des données. En revanche, si vous avez opté pour une base HyperFile Client/Serveur, les données sont enregistrées sur le serveur HyperFile ; il n'y a donc pas de répertoire de données à proprement parler. Mais il faut indiquer ici un répertoire valide, indépendant du serveur HyperFile. Et ce répertoire doit être de préférence un répertoire partagé sur le réseau dans le cas d'une installation multi postes.
- 3) le **répertoire des mises à jour centralisées** : c'est le répertoire dans lequel sont enregistrées toutes les mises à jour du logiciel, que celles-ci soient reçues et installées automatiquement via l'outil LDUpdate, ou qu'elles soient installées « manuellement ». Chaque poste de travail utilise ce répertoire pour mettre à jour le logiciel (correctifs et améliorations du produit, à version égale), et ce à chaque lancement du progiciel. Si votre installation est mono-poste, conservez le répertoire qui vous est proposé *C:\Ldsystem\Update*. Si vous réalisez une installation multipostes, il faut choisir un répertoire qui sera accessible depuis tous les postes mettant en œuvre LDPaye, et aussi depuis le poste sur lequel LDUpdate est installé. Reportez vous au paragraphe **Cas du partage des données en réseau** pour savoir comment définir un partage de répertoire si nécessaire.
Nous conseillons d'utiliser comme répertoire de mise à jour un répertoire nommé *Update* se trouvant dans le même répertoire que le répertoire *Fichiers* choisi pour les données. Ainsi, si vous avez choisi *S:\Ldsystem\Fichiers\Paye* comme répertoire des données, utilisez *S:\Ldsystem\Update* comme répertoire de mise à jour centralisée.
Attention : ce répertoire devra être paramétré en conséquence dans l'outil LDUpdate, en cliquant sur le bouton *Partage*.
- 4) le **répertoire temporaire** : c'est le répertoire dans lequel sont créés des fichiers temporaires lors de l'exécution de certaines tâches (édition de journaux de paye par exemple). **Important** : si vous travaillez en réseau, ce répertoire doit être propre à chaque poste de travail. Dans la plupart des cas, conservez la valeur qui vous est proposée *C:\Ldsystem\Temp*.
- 5) le nombre de tentatives de lecture effectuées avant de signaler un problème de verrouillage d'enregistrement. Cette valeur n'a de sens que si vous partagez les données de paye au travers d'un réseau. La valeur dépend du type et de la configuration de votre réseau. Nous conseillons la valeur *10*.

Remarque : si suite à la phase d'installation initiale, vous souhaitez revenir sur cette fenêtre de choix des répertoires, vous pouvez le faire à partir de l'écran Ouverture de session, en appuyant sur Alt F1.

Cas du partage des données en réseau

Si vous voulez accéder, depuis un poste de travail dit *client* à des données déjà présentes sur un autre poste de travail dit *serveur*, vous pouvez le faire en choisissant le nom d'un répertoire partagé en tant que répertoire des données. Vous pouvez utiliser le bouton *Parcourir* en regard de l'invite *Répertoire des données* pour rechercher le lecteur réseau et le répertoire contenant ces données.

Important : le répertoire contenant les données de paye doit au préalable avoir été partagé. Pour cela, deux opérations sont nécessaires :

⇒ sur le poste *serveur*, c'est à dire celui où les données sont présentes physiquement, le répertoire contenant ces données doit être défini en tant que répertoire partagé. Cela peut être réalisé depuis l'*explorateur Windows*, en effectuant un clik droit sur le répertoire devant être partagé, puis en choisissant *Partager* dans le menu contextuel. Ce partage peut être défini à plusieurs niveaux :

- soit par partage intégral du disque réseau sur lequel se trouvent les données de paye ;
- soit par partage du répertoire *Ldsystem*, *Ldsystem\Fichiers*, ou *Ldsystem\Fichiers\Paye* du disque réseau sur lequel se trouvent les données de paye. En aucun cas, vous ne devez effectuer le partage au niveau du répertoire propre à un environnement (groupe de sociétés) (*Ldsystem\Fichiers\Paye\Rep_XXX* par exemple) ; en effet, certains fichiers communs à tous les environnements de paye, qui se trouvent dans le répertoire de niveau supérieur *Ldsystem\Fichiers\Paye* ne seraient pas vus, et le progiciel ne pourrait fonctionner normalement.

⇒ sur le poste *client*, en définissant une connexion au répertoire partagé du poste *serveur*. Cela peut être réalisé depuis l'*explorateur Windows*, en choisissant dans le menu l'option *Outils/Connecter un lecteur réseau*. Choisissez la lettre attribuée au lecteur réseau, puis indiquez le chemin du répertoire réseau, de la forme :

\\<Nom d'ordinateur>\<Nom de partage du répertoire>

Le <Nom de partage du répertoire> est celui qui a été donné lors de la définition du partage sur le poste *serveur*.

Si vous ne connaissez pas le nom d'ordinateur ou le nom de partage du répertoire, une autre façon d'établir la connexion réseau est, toujours à partir de l'explorateur, de rechercher le répertoire partagé en parcourant l'arborescence à partir de *Voisinage réseau*, puis une fois le répertoire atteint, de définir la connexion en effectuant un clik droit sur ce répertoire et en choisissant l'option *Connecter un lecteur réseau* dans le menu contextuel.

Conseil : si le répertoire des données est partagé entre plusieurs postes clients, il est préférable que ce répertoire soit vu depuis tous les postes clients sous la même lettre lecteur (nous préconisons d'utiliser la lettre <S> pour *Serveur*).

Une fois la connexion réseau établie, le répertoire des données à indiquer sur le poste *client* doit être celui correspondant au répertoire *LDSYSTEM\Fichiers\Paye* du disque du poste *serveur*. En fonction du niveau auquel le partage s'effectue sur le poste *serveur*, vous devez donc indiquer :

Partage effectué au niveau Répertoire des données à indiquer sur le poste client

<C:>	<S :>\Ldsystem\Fichiers\Paye
<C:>\Ldsystem	<S :>\Fichiers\Paye
<C:>\Ldsystem\Fichiers	<S :>\Paye
<C:>\Ldsystem\Fichiers\Paye	<S :>\

Remarque :

- <C:> représente la lettre associée au lecteur où se trouvent les données, vu depuis le poste *serveur* ;
- <S:> représente la lettre associée au lecteur réseau, choisie lors de la définition de la connexion réseau sur le poste *client*.

Création d'un premier environnement et restauration du dossier de démonstration

- 1) Une fois le progiciel installé, y compris la phase de définition des variables d'environnement décrite ci-devant, s'il s'agit d'une nouvelle base de données (ou d'un nouveau répertoire d'environnement), l'environnement sécurisé va être initialisé. Pour cela, dans la fenêtre qui s'ouvre (intitulé « Initialisation de l'environnement sécurisé »), vous devez définir le nom du 1^{er} utilisateur qui sera créé (qui sera, au moins temporairement, l'administrateur de sécurité). Vous devez également définir le type de sécurité à mettre en œuvre. Tout le détail de cette mise en place se trouve dans la documentation « Nouveautés version 9.50 », à l'adresse : <http://www.ldsysteme.fr/jhnd/LDPayE%20Nouveaut%C3%A9s%20V9.50/Securisationdelenvironnement.html>
- 2) le lancement du progiciel vous amène enfin sur l'écran *Ouverture de session*. Si aucune société n'est disponible dans le répertoire des données qui a été défini à l'étape précédente, vous pouvez cliquer directement dans le cadre *Choix de la société* pour restaurer le dossier de démonstration. Ce dossier comprend un ensemble complet de paramètres (rubriques, cotisations...) permettant de démarrer rapidement la paye d'une société.
- 3) Une fois que vous avez installé ce dossier, vous pouvez créer un ou plusieurs codes utilisateurs à l'aide du bouton *Gérer les utilisateurs*.
- 4) Pour ouvrir la session à partir de l'écran d'ouverture, frappez un code utilisateur, le mot de passe associé, choisissez une société dans la liste qui est proposée et appuyez sur *OK*.

Création d'une nouvelle société

- 1) Sur l'écran *Ouverture de session*, cliquez sur le bouton *Gérer les sociétés*.
- 2) Sur l'écran présentant la liste des sociétés cliquez sur le bouton *Créer*.
- 3) Sur l'écran *Création d'une société*, indiquez le code et le libellé de la société à créer. Pour ce qui est de l'emplacement des données, deux options s'offrent à vous :
 - ⇒ Soit créer cette société dans le même répertoire qu'une des autres sociétés déjà existantes, ce qui permet de partager le même système de paye (rubriques, cotisations...) entre plusieurs sociétés. Il suffit pour cela de choisir le code du répertoire de données parmi ceux qui sont proposés, et d'indiquer un code société à utiliser en interne. A défaut, ce code société interne sera le même que le code société indiqué dans la première zone de l'écran (mode de fonctionnement conseillé).

La création de plusieurs sociétés au sein d'un même répertoire est l'option qui est conseillée en règle générale, car elle est plus simple en maintenance ; les évolutions du système de paye (nouvelles cotisations par exemple, ou changement de taux) se feront une seule fois et s'appliqueront à toutes les sociétés contenues dans le même répertoire ;
 - ⇒ Soit créer cette société dans un nouveau répertoire. Il faut alors créer ce nouveau répertoire de données, par copie d'un répertoire déjà existant, de façon à récupérer un système de paye

complet (rubriques, cotisations,...). Choisissez dans ce cas le code du répertoire à créer, le code du répertoire de données à copier (celui à partir duquel le système de paye va être créé dans le nouveau répertoire) parmi ceux qui sont proposés, et d'indiquer un code société à utiliser en interne.

- 4) La création de la société est achevée. Cliquez sur le bouton *Fermer* sur l'écran *Sociétés* ou vous êtes revenus, puis sélectionnez la nouvelle société sur l'écran *Ouverture de session*.

Cas d'une réinstallation ou d'un changement de version

S'il s'agit d'un changement de version (migration de la version 9.00 à la version 9.50), **il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde de tous vos dossiers de paye avant d'entamer le processus d'installation de la nouvelle version décrit ci-après.**

Installation de la nouvelle version des programmes

Lors de l'installation de LDPaye (cf. paragraphe ***Installation des programmes*** en page 1), à l'étape de choix du répertoire d'installation, Choisissez le même répertoire d'installation que celui défini lors de l'installation initiale, sauf si vous souhaitez effectuer une installation en parallèle de deux versions différentes (voir dans ce cas le paragraphe suivant). Il vous sera alors proposé de sauvegarder le répertoire d'installation existant, en le renommant. Cette option permet de ne pas conserver dans le répertoire des programmes de la nouvelle version, des fichiers qui ne sont plus nécessaires (DLL de la version précédente par exemple).

Cette option ne se limite pas à renommer le répertoire existant, elle récupère également les configurations en place (Licence, fichiers de paramétrages (.ini), macro codes, ...).

Si vous souhaitez optimiser l'espace disque utilisé en récupérant la place occupée par la version précédente de LDPaye, il suffit donc, une fois l'installation de la nouvelle version achevée, et après avoir vérifié que tout fonctionne bien dans cette nouvelle version, de supprimer, par l'*explorateur Windows*, l'ancien répertoire ainsi renommé. Vous pouvez récupérer ainsi environ 130 Mo de place disque. Cette étape est toutefois facultative.

Création de l'icône pour accéder à LDPaye

En fin de la procédure d'installation, deux icônes nommés *LDPaye V9* sont créés automatiquement, l'une sur le *Bureau Windows*, l'autre dans le menu *Démarrer/Programmes/LD Système*.

Les icônes qui existaient auparavant pour accéder à LDPaye en version 9.00 sont remplacés, sauf s'ils ont été déplacés ou copiés à un autre emplacement (ou que vous avez décoché la création des icônes à la fin de l'installation). Vous n'avez donc rien d'autre à faire, sauf si vous avez réalisé une installation « en parallèle » comme décrit ci-après.

Activation de la licence

La phase d'activation de la licence est indispensable. Une connexion Internet est requise pour réactiver la licence dans cette nouvelle version 9.50. Et cette phase de « réactivation » de la licence en version 9.50 suppose que vous ayez au préalable averti LD SYSTEME, par le biais de votre prestataire de services habituel, de votre migration en version 9.50. Une intervention sur le portail Internet de gestion des licences de LDPaye est en effet nécessaire pour que vous soyez autorisé à réactiver votre licence version 9.00 en version 9.50.

Initialisation des variables d'environnement

Implicitement, lors de la première ouverture de session de LDPaye sur le poste de travail suite à l'installation de la nouvelle version, le système va récupérer les variables d'environnement utilisées en version 9.00, et va les convertir pour la version 9.50.

Remarque : depuis la version 6, ces variables d'environnement se trouvent dans le fichier *LDPParam.INI*, fichier créé dans le répertoire des programmes de LDPaye.

Installation du dossier de démonstration

Le dossier de démonstration livré avec la version 9.50 a évolué. Si vous utilisiez ce dossier *LDZ* livré avec la version 9.00 à titre d'exemple ou de démonstration, il est préférable de le remplacer par celui livré avec la version 9.50.

Pour cela, une fois sur l'écran d'ouverture du progiciel, cliquez sur *Gérer les sociétés*, puis sur *Démo* en bas à droite.

Migration des données pour les autres dossiers de paye

La phase de migration des données, qui permet de convertir les fichiers de la version 9.00 à la version 9.50 pour chacun de vos dossiers de paye, ne se fait jamais immédiatement à l'installation du progiciel. C'est lors de l'ouverture d'un dossier de paye que le système s'assure que les fichiers de données sont en phase avec la version de programmes utilisée. En cas de différence, le système propose alors de migrer le dossier vers la nouvelle version de programmes utilisée.

Attention : cette phase de migration est irréversible, c'est à dire qu'une fois que les fichiers de données auront été migrés vers la nouvelle version du progiciel, ils ne pourront plus ensuite être utilisés avec une version antérieure du progiciel. En cas d'installation en réseau, il faut donc que tous les postes clients partageant les mêmes dossiers de paye (même répertoire de données) soient dans la même version du progiciel.

Installation en parallèle d'une version 9.00 et d'une version 9.50

Il est possible d'installer en parallèle, sur une même machine, deux versions différentes du progiciel (version 9.00 et version 9.50), chacune gérant alors des dossiers de paye différents.

Pour réaliser ce type d'installation, il faut procéder de la façon suivante :

- 1) Renommez les raccourcis de la version 9.00 pour qu'ils ne soient pas remplacés lors de l'installation de la version 9.50.
- 2) Lors de l'installation des programmes, modifier le répertoire de destination, en choisissant par exemple *C:\Ldsystem\Program\PayeV950* en lieu et place de *C:\Ldsystem\Program\Paye* qui vous est proposé.
- 3) Dupliquez le répertoire des données utilisé par la version précédente, sous un autre nom. Par exemple, si vous utilisiez le répertoire standard *C:\Ldsystem\Fichiers\Paye*, dupliquez le en *C:\Ldsystem\Fichiers\PayeV950*.
- 4) Lors du premier lancement du progiciel en version 9.50, tenez une des touches **MAJ** ou **CTRL** enfoncée, de façon à obtenir la fenêtre de saisie des variables d'environnement avant même que le système n'effectue la conversion automatique des fichiers de données de l'environnement. Dans cette fenêtre, choisissez le répertoire des données créé à l'étape précédente.
- 5) Vous pouvez alors ouvrir une à une, avec le logiciel en version 9.50, les différents dossiers de paye pour déclencher la phase de migration des données.