

SOMMAIRE

Ce fichier Lisezmoi contient les informations suivantes :

- Configuration système requise
- Contenu du CD ROM
- Instructions d'installation
- Nouveautés

Configuration système requise

Configuration système requise pour **LDNégoce** version 3.90 pour Windows

- Un processeur Pentium® ou équivalent
- Microsoft® Windows Millennium, Windows NT 4.0 avec le Service Pack 5 ou 6 (Service Pack 6 recommandé), Windows 2000 ou Windows XP.
- 64 Mo de mémoire RAM (256 Mo recommandés)
- 135 Mo d'espace disque disponible

Instructions d'installation

Installation de **LDNégoce** version 3.90 pour Windows

Pour installer **LDNégoce**, effectuez les opérations suivantes :

- Assurez-vous de disposer d'au moins 135 Mo d'espace disque disponible.
- Veillez à désactiver tous les logiciels antivirus avant de procéder à l'installation.
- Installez **LDNégoce**.

Détail de l'installation

*Mise à niveau depuis une version antérieure de **LDNégoce***

Si vous avez installé une version antérieure de **LDNégoce**, vous pouvez installer directement par dessus la version existante (ou la désinstaller auparavant si vous le souhaitez).

Si vous essayez de garder les deux versions, **LDNégoce** version 3.90 risque de ne pas fonctionner correctement.

Conseil : Sauvegarder le fichier *LDNparam.ini* qui contient les paramètres utilisateurs, à recopier éventuellement si vous installez dans 2 répertoires distincts.

Démarrage de l'application Client

A la 1^{ère} ouverture de session (s'il s'agit de la première installation de **LDNégoce** dans ce répertoire des programmes), utilisez le bouton <Gérer les sociétés> pour définir l'emplacement de vos données et l'emplacement des programmes, pour la mise à jour centralisée des programmes avec **LDUpdate**.

Changement de version ou mise à jour des données délivrées par LD Système

Si vous utilisiez la version 3.60 de **LDNégoce**, le système va migrer automatiquement les dossiers à leur première ouverture avec la nouvelle version. Suivez les instructions marquées à l'écran.

Si vous utilisiez une version inférieure, vous devez, avant d'installer la version 3.90, installer la version 3.60 de **LDNégoce**, et suivre les instructions relatives à la migration des données dans la documentation d'installation de la version 3.60.

Installation d'un correctif

Après avoir installé un correctif, suivez les instructions propres à ce correctif.

Démarrage de l'application Serveur de traitements automatisés

Sur le poste serveur, créez un raccourci depuis le programme **LDNegV39.exe** et y ajouter un paramètre « **/Serveur** » .

Vous devriez obtenir la commande suivante :

C:\LDNégoce\Programmes\LDNegV39.exe /Serveur

Installation du gestionnaire de clefs physiques

Si vous installez le progiciel commercial à des fins de démonstration uniquement, cette étape n'est pas nécessaire. De même, si le gestionnaire de clés physiques a déjà été installé sur ce poste de travail lors de la mise en place d'une version précédente de **LDCompta** ou **LDPaye** ou **LDNégoce** , cette étape est inutile.

Avec **LDNégoce** Version 3 (ou supérieur), il existe 2 méthodes de gestion des licences :

- ↳ Pour une installation mono-poste (ou de 2 à 3 postes), chaque poste dispose de sa propre licence. Vous devez alors disposer d'une clé physique pour chaque poste ayant accès au progiciel **LDNégoce**. Toute tentative d'exécution du progiciel **LDNégoce** sur un poste ne disposant pas d'une clé physique sera rejetée ; seul l'usage à des fins de démonstration sera possible.

Dans ce mode, l'installation du gestionnaire de clé physique est indispensable sur chaque poste.

En effet, tout usage du progiciel est conditionné par la présence d'une clé physique (appelée aussi *clé électronique* ou *Dongle*) sur le port USB ou imprimante de l'ordinateur.

- ↳ Pour une installation multi-postes, il est préférable de gérer les licences de façon centralisée.

Dans ce cas de figure, aucune installation supplémentaire n'est requise sur les différents postes de travail de **LDNégoce**. En revanche, il faut installer sur un « serveur » un *Gestionnaire de licences réseau*. Ce processus est décrit en détail plus loin.

Si vous vous trouvez dans le premier cas, pour mettre en place la clé physique et la faire reconnaître par Windows, procédez comme suit :

- Insérez le Cdrom dans le lecteur, et lorsque le menu des progiciels LD Système vous est proposé, cochez la case **Gestionnaire de clés physiques**.
- Au bout de quelques instants, une fenêtre vous informe que l'installation du gestionnaire de clés a été réalisée avec succès.
- Arrêter l'ordinateur, ainsi que l'imprimante connectée à votre ordinateur le cas échéant **Important** : la clé physique ne doit en aucun cas être mise en place lorsque l'ordinateur est sous tension ; il y a risque de détérioration de la clé physique. De plus, sous Windows 95/98, l'installation du gestionnaire de clés ne sera effective qu'après le redémarrage du système.
- Placez la clé physique sur le port USB ou imprimante de votre ordinateur. S'il s'agit d'une clé de type parallèle, et qu'une imprimante était connectée à votre ordinateur, branchez le cordon de l'imprimante à l'autre extrémité de la clé physique. S'il y a déjà une clé physique sur votre ordinateur, vous pouvez *empiler* la nouvelle clé sur celle déjà présente, puis brancher le cordon imprimante à l'extrémité le cas échéant.
- Redémarrez l'ordinateur.

Installation du gestionnaire de licences réseau

Cette étape ne doit être exécutée que si vous vous trouvez dans le 2^{ème} cas de figure évoqué ci-dessus pour la gestion des licences, c'est à dire une gestion des licences centralisée sur un « serveur ».

Il faut alors installer, sur l'un des postes du réseau que l'on appellera par la suite « serveur de licences » le gestionnaire de licences en réseau LD Système. Il s'agit d'une petite application qui a pour objet de distribuer les licences aux autres postes du réseau qui en font la demande. Ainsi, on dispose d'un nombre de licences global, ces licences pouvant être utilisées sur n'importe quel poste du réseau, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une clé physique sur chaque poste. Seul le nombre total de postes connectés à un instant T est contrôlé.

Il va de soit que le poste utilisé en tant que « serveur de licences » devra toujours être disponible pour que les autres postes du réseau puissent obtenir une licence. Il est donc préférable d'installer ce gestionnaire de licences sur le serveur principal du réseau si vous disposez d'un tel serveur.

Avant de procéder à l'installation du gestionnaire de licences, il faut installer le gestionnaire de clé physique sur le poste qui sera utilisé comme serveur de licences, et connecter la clé physique qui vous a été fournie. Reportez vous à l'étape ci-dessus *Installation du gestionnaire de clé*

physique pour cela.

Remarque : s'il s'agit d'une clé USB, et que le serveur s'exécute sous Windows 2000, Windows XP Pro ou Windows Serveur 2003, il n'est pas nécessaire d'arrêter le serveur pour connecter la clé USB et pour la faire reconnaître par Windows.

Pour installer le gestionnaire de clé proprement dit, procédez comme suit :

- Insérez le Cdrom dans le lecteur, et lorsque le menu des progiciels LD Système vous est proposé, cochez la case **Gestionnaire de licences en réseau**.
- Dans la fenêtre d'installation, choisissez le répertoire d'installation du gestionnaire, puis cliquez sur *Suivant*.
- L'installation est lancée ; au bout de quelques secondes, vous obtenez l'écran *Installation terminée* ; cliquez sur *Terminer* pour fermer cet écran.
- Lancez le gestionnaire, à partir de l'icône *Gestionnaire de licences* ayant été placé sur le bureau Windows, ou dans le menu *Démarrer/Programmes/LD Système*.
- En partie haute de l'écran, cliquez sur la ligne **LDNégoce**, puis cliquez sur *Gérer*.
- Saisissez alors les informations de licences qui vous ont été fournies, à savoir le nombre de licences autorisées et la clé de contrôle correspondante (4 groupes de 4 caractères), puis validez par *OK*.

Remarque importante

Le gestionnaire de licences doit toujours être actif pour être à même de distribuer les licences aux différents postes clients mettant en œuvre **LDNégoce**. Vous pouvez bien entendu réduire cette application pour libérer le bureau Windows ; elle se trouve alors « iconisée » dans la partie basse de la barre des tâches de Windows, à droite, un double-clic sur cet icône permettant de restaurer le gestionnaire (c'est à dire de le présenter à nouveau à l'écran). Mais vous ne devez en aucun cas arrêter ce gestionnaire si un ou plusieurs postes négoce sont connectés.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons vivement de dupliquer l'icône permettant de lancer ce gestionnaire dans le groupe *Démarrage* du menu *Démarrer* de Windows ; ainsi, cette application sera lancée automatiquement à chaque démarrage du serveur.

Saisie des informations de licences

Lors du premier lancement du progiciel sur ce poste de travail, vous allez devoir indiquer des informations relatives à la licence du progiciel.

1^{er} cas : le poste de travail dispose de sa propre clé physique

Assurez-vous d'avoir procédé préalablement à l'installation du gestionnaire de clé physique, tel que cela est décrit plus haut.

La saisie d'une clé logique (clé logicielle) sera nécessaire pour déverrouiller la clé physique (clé électronique). Saisissez la valeur de la clé logique que vous a communiquée votre société de services (4 groupes de 4 caractères) et validez par *OK*. La valeur de la clé logique est propre à chaque clé physique, identifiée par son N° de série LD SYSTEME ; vous devez donc disposer d'autant de valeurs de clés logiques que de clés physiques.

Si vous n'avez pas encore connaissance de la valeur de votre clé logique, vous pouvez court-circuiter cette étape en répondant *Non* dans la fenêtre *Vérification de la clé électronique*, ou *Annuler* dans la fenêtre *Saisie de la clé logique*. Cette même fenêtre vous sera alors proposée à chaque nouveau lancement du progiciel. Tant que la saisie de la clé logique n'a pas été faite, vous pouvez utiliser le progiciel, mais uniquement en mode *Démonstration*.

2^{ème} cas : le poste de travail utilise une licence « réseau »

Assurez-vous d'avoir procédé préalablement à l'installation du gestionnaire de licences réseau, tel que cela est décrit plus haut.

Si aucune clé physique n'est connectée à ce poste, ou si le gestionnaire de clé physique n'a pas été installé sur ce poste de travail, le progiciel se lance en mode *Démonstration*. Pour basculer en mode « normal », il vous faut accéder à la fenêtre de saisie de clé logique.

- Pour cela, sur l'écran *Ouverture de session*, appuyez simultanément sur *Alt F1*. Vous obtenez la fenêtre intitulée *Ouverture de session – Choix des répertoires*.
Remarque : s'il s'agit du premier lancement du progiciel, cette fenêtre vous est proposée d'entrée de jeu.
- Basculez sur l'onglet *Clé réseau* ; à l'invite *Serveur de licences*, indiquez le nom ou l'adresse IP du serveur Windows sur lequel vous avez installé le gestionnaire de licences réseau.
Remarque : Si vous indiquez un nom de système plutôt qu'une adresse IP, il faut que Windows ait le moyen de déterminer l'adresse IP correspondant à ce nom. Pour ce faire, il existe principalement deux méthodes : soit il existe dans le réseau un serveur *DNS* capable de résoudre ce nom de système, soit il existe sur le poste de travail en local, dans un répertoire système de Windows (*C:\WINNT\system32\drivers\etc* ou *C:\Windows\system32\drivers\etc*), un fichier nommé *HOST* qui contient une table de correspondance *Adresse IP* ↔ *Nom de système*.
- Fermez **LDNégoce** puis relancez l'application. Si le gestionnaire de licences est actif, et que le nombre maximal de licences en cours d'utilisation n'a pas été atteint, vous accédez normalement au logiciel.
Dans tous les autres cas, le système bascule en mode *Démonstration*.

Nouveautés

Mise à disposition de la Version 3.90 Niveau 1

Les nouveautés de cette version sont décrites dans le document *LDNégoce Nouveautés Version 390.doc* présent dans le répertoire des documentations du progiciel.